

سوسربی آلمانی (*Blattella germanica*)

توصیف عمومی: افراد بالغ سوسربی آلمانی ۱۰-۱۵ میلی متر طول دارند. افراد نر به رنگ قهوه ای مایل به زرد روشن و ماده ها کمی تیره ترند و دو نوار طولی سیاه بر روی سطح بدن آنها کشیده شده است. پوره ها به رنگ قهوه ای مایل به سیاه، تقریباً "بدون بال و یک نوار قهوه ای روشن در میانه پشت آنها کشیده شده است.

بیولوژی: این نوع سوسربی، دارای سیکل زندگی کوتاه و قدرت تخمگذاری بالا است. جفتگیری ۷-۱۰ روز بعد از پوست اندازی نهایی صورت می گیرد. ماده ها کپسول تخم را ۴-۶ هفته در انتهای شکم حمل می کنند و ۶-۴ کپسول در طول زندگی تولید می کنند (۲۰۰ روز) تخمها در طول ۳۰-۲۸ روز باز می شوند. نمف ها بین ۱۲۵-۱۴۰ روز رشد و نمو می کنند.

سوسربی آمریکایی (*Periplaneta americana*)

توصیف عمومی: افراد بالغ ۳۵-۵۰ میلی متر طول دارند، به رنگ قهوه ای مایل به قرمز تا قهوه ای تیره هستند و پیش

انجام شده در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد که سوسربیها

قادر به انتقال ویروسها، باکتریها، پروتوzoئرها و برخی از فارچهای بیماریزا می باشند. بعلاوه سوسربیها قادر به حمل تخم کرمهای انگل و نیز تشدید بیماریهای آلرژیک، خارش و التهاب پوست می باشند.

سوسربیها از جمله آفات مهمی هستند که سبب پخش الودگی و تضییع مواد غذایی می شوند. آنها معمولاً "بخشهایی از غذای خورده شده خود را بر می گردانند و همچنین ترشحات تهوع انگیزی از راه دهان یا غدد روی بدنشان به بیرون تراوosh می کنند که سبب ایجاد بوی خاص سوسربی می شود و برای مدت‌های طولانی روی مواد غذایی یا محیط باقی می ماند.

انتشار جغرافیایی سوسربیها:

در میان سوسربیها، سوسربی آلمانی دارای وسیعترین پراکندگی در سطح دنیا است. سوسربی آمریکایی بومی نواحی گرمسیری آفریقا است، تقریباً "انتشار جهانی دارد و دامنه پراکندگی آن در نواحی گرمسیری، نیمه گرمسیری و معتدل کثیرش یافته است.

متقدمه:

سوسربیها نمونه ای از موفق ترین و قدیمی ترین زندگی حشره ای هستند که از زمان پیشیوانین (ما فوق دوره کربونیfer) روی کره زمین زندگی می کرده اند. آنها در کلبه اماکن انسانی از جمله مغازله، رستورانها، هتلها، بیمارستانها، کشتیها و ابارهای مواد غذایی دیده می شوند. معمولاً" این حشرات در نقاط گرم و مرطوب فعالیت بیشتری از خود نشان می دهند. سوسربیها همه چیزخوار هستند و اکثراً" فعالیت شبانه داشته ولی در جاهایی که بهداشت کمتر رعایت می شود و جمعیت بیشتری از آنها زندگی می کنند، در روز نیز دیده می شوند. سوسربیها دارای انواع مختلفی هستند که از بین آنها می توان سوسربی آلمانی و سوسربی آمریکایی را که دارای اهمیت بهداشتی بیشتری هستند نام برد.

اهمیت پژوهشکنی:

سوسربیها به دلیل همه چیزخوار بودن و نیز تغذیه از مدفوع و غذای سالم انسانها، قدرت پراکنش انواع میکروبهای بیماریزا را دارند. این رفتار آنها را قادر به انتقال مکانیکی عوامل بیماریزا از یک محل به محل دیگر می سازد. تحقیقات



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده بهداشت و انسستیتو تحقیقات بهداشتی
گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین



لهم امری ها



- کارتهای، جعبه ها و غیره را قبل از ورود به خانه بازبینی کنید و سوسريها را از بین ببرید.
 - رعایت بهداشت از اصول اساسی مبارزه با سوسري می باشد.
 - غذاها و مایعات ریخته شده را تمیز کنید.
 - از ماندن پاقیمانده غذا در ظروف اجتناب نمایید.
 - غذاها را در ظروف سربسته نگهداری نمایید.
- برای از بین بردن سوسري آلمانی از طعمه مسموم، گرد حشره کش سمپاشی اباقایی زیر نظر کارشناس مربوطه استفاده نمایید
- نگارش: مهندس حسن نصیریان**
مهندس ماندان ابوالحسنی

آدرس: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت و انسستیتو تحقیقات بهداشتی، طبقه دوم، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین.

ص.پ. ۱۴۱۵۵-۶۴۴۶

تلفن: ۰۲۱-۸۹۵۱۳۹۳ و ۰۲۱-۶۱۱۳۲۶۳

دورنگار: ۰۲۱-۶۴۶۲۲۶۷

پست الکترونیکی: medentomo@sina.tums.ac.ir

گرده آنها فهود ای و در حاشیه زردرنگ است. بالها در هر دو جنس نر و ماده کاملاً "رشد یافته است.

بیولوژی: افراد بالغ به مدت یکسال یا بیشتر در شرایط محیط، و ۲ سال یا بیشتر در شرایط آزمایشگاه ممکن است زنده بمانند. افراد بالغ ۷ روز بعد از آخرین پوست اندازی جفتگیری می کنند و معمولاً در طی مدت ۸ روز یک کپسول تخم تولید می کنند که به مدت ۲۴ ساعت با خود حمل نموده و سپس در یک محل امن قرار می دهن. هر ماده حدود ۲۰ کپسول تخم تولید می کند. در هر کپسول تخم حدود ۱۴-۱۶ عدد تخم وجود دارد و ۶-۱۲ هفته بعد از گذاشتن کپسول تخم پوره ها ظاهر می شوند و نمف ها ۱۳-۹ بار پوست اندازی می کنند.

راههای ورود سوسريها:

ممکن است از طریق کارتهای، اشیاء آلوده و غیره به درون خانه راه یابند. وقتی به درون خانه راه یافتهند معمولاً در درون آشپرخانه و حمام رشد و نمو می نمایند. در طول روز در پشت قاب عکس، تصاویر و ساعت، در درزهای اطراف کابینتها، آبدارخانه، انبار، یخچال، ظرفشویی و غیره مخفی می شوند.

մبارزه با سوسريها: